



1. ตั้งค่าให้ Database กับโปรแกรมเชื่อมต่อกัน

- ไปที่ start -> program -> time recorder -> database config




- กดปุ่ม build เพื่อเลือก connection




- ที่ tab OLE DB Provider เลือก Microsoft OLE DB Provider for ODBC Driver จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Create DSN



- เมื่อนำหน้าต่าง ODBC ขึ้นมาให้มาที่ช่อง Driver เลือกให้เป็น Microsoft access driver (*.mdb)



- ใส่ชื่อ DSN Name จะให้เป็นอะไรก็ได้ แต่ในที่นี้จะใส่เป็น wac_client




- จากนั้นในช่อง Database ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อค้นหาฐานข้อมูลของเครื่อง server ซึ่ง Default คือ c:\programfiles\wac research\wac time recorder database\local db




- เสร็จแล้วคลิกที่ create DSN
- จะมีข้อความขึ้นว่า "Done" หมายความว่าเสร็จขบวนการแล้ว ให้คลิก OK. อีกครั้ง



- จากนั้นให้ทำการตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเมื่อสักครู่ใช้งานได้จริง โดยคลิกที่ Tab connection ในช่อง Select datasource list ให้เลือกชื่อ DSN Name ที่สร้างไว้เมื่อสักครู่ (ในที่นี้คือ wac_client)



- ในหัวข้อ 2 Select Information to log on Server ให้เลือก Use specified username and password ใส่ password คือ wacinfotech โดยไม่ต้องใส่ username




- คลิก test connection



- ถ้ามีการเชื่อมต่อสำเร็จ โปรแกรมจะขึ้นว่า "Test Connection Complete" ให้คลิก OK เพื่อสิ้นสุด



- จะเห็นว่าในหน้าต่าง Config ของ Data link จะเปลี่ยนไปเป็นตามที่ได้กำหนดไว้เมื่อสักครู คือ DSN = wac_client ; UID ; PWD = wacinfotech



- ในช่วง Employee Image Source Path ระบบจะเลือกให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องใส่อะไรเข้าไป ให้คลิกที่ OK ได้เลย
- เมื่อโปรแกรมขึ้นว่า Database configuration complete ให้คลิก OK อีกครั้ง เป็นอันสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

